

## Mise à jour clé ArchiCAD via l'activateur de licence

Le présent document décrit la procédure à suivre pour adapter la mémoire de vos clefs de protection ArchiCAD afin d'utiliser: ArchiCAD, BIMx, Ecodesigner, Mep Modeler.

Trouvez ce document sur la page « Liens » de notre site.

Consultez également les questions fréquentes en fin de ce document.


Les copies d'écran peuvent être sensiblement différentes suivant les systèmes d'exploitation et le contenu de votre clef.

### Environnement nécessaire :

- OS : Mac OS X 10.6, Win XP, ou supérieur
- Droits d'administrateur et détecteur de virus désactivé.
- Une clef de protection ArchiCAD de marque Wibu (verte ou inox).
- Connexion Internet opérationnelle
- Dernière version de Java
- Navigateur Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox à jour avec contenu Java activé
- Operating système à jour
- Dernier driver de clef
- Logiciel « GRAPHISOFT License Activation » à charger sur <http://www.graphisoft.com/downloads/licensing/>

### Procédure pour la mise à jour de la clef:

- Débranchez la clef ArchiCAD
  - Quittez tous les programmes ArchiCAD lancés (si vous mettez à jour une clé serveur, veillez à ce que personne n'utilise ArchiCAD depuis cette clé).
  - Installez l'outil « GRAPHISOFT License Activation »
  - Placez la clef ArchiCAD sur un port USB de l'unité centrale (**pas** sur un Hub ou clavier).
  - Lancez « GRAPHISOFT License Activation », cliquez sur « CONTINUER »
  - Sélectionnez la clé à mettre à jour et cliquez sur « ACTIVER »
- Vous obtiendrez le message suivant : Vos licences sont mises à jour sur cette clé ainsi que son contenu.



Votre clé est mise à jour et active ArchiCAD 18

## Mise à jour clé ArchiCAD via l'activateur de licence

---

### Questions fréquentes :

- **Dois-je installer ArchiCAD pour pouvoir mettre à jour la clef de protection.**  
Il n'est pas nécessaire d'installer ArchiCAD pour la mise à jour de la clef, seul le driver est nécessaire. Veuillez toujours à installer le driver le plus récent (voir DVD d'installation ArchiCAD) ou site de Graphisoft.
- **La mise à jour doit-elle être effectuée sur la machine qui va utiliser ArchiCAD.**  
Non pas nécessairement, il n'y a pas de liaison entre la clef et la machine et la licence ArchiCAD  
Si vous devez mettre à jour plusieurs clefs, vous pouvez effectuer les opérations à partir d'une seule et même machine.
- **Il y a-t-il une procédure spéciale pour la mise à jour de la clef serveur.**  
Non, la procédure est identique, tous les utilisateurs sur le réseau doivent quitter ArchiCAD.
- **Dois-je quitter ArchiCAD.**  
Oui, ArchiCAD ne peut pas être en cours d'exécution lors de la mise à jour de la clef. En clef serveur, tous les clients doivent quitter ArchiCAD.
- **Une fois la clef mise à jour, active-t-elle encore les versions précédentes.**  
Oui, avec une clef Wibu verte jusqu'à la version 7  
Oui, avec une clef CodeMeter (inox) jusqu'à la version 13  
Oui, avec une clef CodeMeter (inox) et CodeMeter Enabler jusqu'à la version 10
- **Que signifie 'Contenu courant de la clé sélectionnée'.**  
Liste des différents produits et versions que la clé peut activer.
- **Alerte : Plus d'emplacement libre :**  
La mémoire de la clef de protection Wibu Verte ne dispose que de 3 emplacements de produit, veuillez nous contacter pour un changement de clef.

### **CIA s.a.**

41<sup>e</sup>, rue Mathieu Carpentier

B-4920 AYWAILLE

mail : [info@cia-sa.be](mailto:info@cia-sa.be)

tél. : +32(0)4 382.22.18

fax. : +32(0)4 382.12.11

[www.cia-sa.be](http://www.cia-sa.be) Importateur ArchiCAD BeLux